

# DFÜ – Verbindung unter Windows XP

Zur Einrichtung einer DFÜ – Verbindung unter Windows XP klicken Sie auf <Start> - <Verbinden mit> - <Alle Verbindungen anzeigen> oder Bei der classischen Navigation klicken Sie auf "Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung". Im Menü "Netzwerkverbindungen" klicken Sie auf den Link "Eine neue Verbindung erstellen". Es öffnet sich der Konfigurationsassistent auf dessen Willkommensseite Sie auf den Button "Weiter" klicken. Auf der ersten Seite des Assistenten aktivieren sie den Punkt "Verbindung mit dem Internet herstellen" und danach wieder auf "Weiter". Auf der zweiten Seite des Assistenten aktivieren sie den Punkt "Verbindung manuell einrichten" und danach wieder auf "Weiter". Auf der dritten Seite des Assistenten aktivieren sie den Punkt "Verbindung mit einem DFÜ – Modem herstellen" und danach wieder auf "Weiter". Auf der vierten Seite des Assistenten müssen Sie einen ISDN-Treiber oder Modem Treiber auswählen. Klicken Sie danach auf den Button "Weiter ". Auf der fünften Seiten des Assistenten geben Sie einen Namen für die Verbindung an, z.B. Internet. Auf der nächsten Seite geben Sie die Rufnummer Ihres Providers ein. Für T– Online wäre dies dann etwa die 0191011. Sollten Sie Ihr Modem oder ISDN Karte an einer Nebenstellenanlage angeschlossen haben, geben Sie hier vor der eigentlichen Rufnummer eine Null mit ein, wie Sie es eventuell vom Telefonieren gewohnt sind.

Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre Zugangsdaten in einer bestimmten Reihenfolge ein. Diese Zugangsdaten müssen Sie als eine Nummer hintereinander in die Zeile "**Benutzername:**" eintragen. Dies sind die **Anschlußkennung** und die **T-Online Nr. (Datex-J Nr.)** und die Mitbenutzersuffix. Die T-Online Nr. und die Anschlusskennung finden Sie auf Ihrer Auftragsbestätigung, die Sie von T-Online per Einschreiben eigenhändig bekommen haben. Die **Anschlusskennung** ist eine 12-stellige Nr., die mit 3 oder 4 Nullen beginnt, z.B. **000123456789**. Die **T-Online Nr.** ist in der Regel eine 12-stellige Nr., z.B. **520012345678** oder bei noch älteren Zugangsdaten die Rufnummer mit Vorwahl. Die Mitbenutzersuffix lautet **0001** für den Hauptnutzer. Möchten Sie eine DFÜ-Verbindung für einen Mitbenutzer einrichten, müssen Sie am Ende des Benutzernamens die dementsprechende Mitbenutzersuffix eintragen.

**0001234567895200123456780001**

Wenn die T-Online Nr. weniger als 12-Stellen hat muß nach der T-Online Nr. eine Raute "#" gesetzt werden.

**00012345678904414711#0001**

In die Zeile "**Kennwort:**" tragen Sie Ihr persönliches Kennwort ein. Auf Ihrer Auftragsbestätigung ist dies eine 8-stellige Nr., die mit 1 oder 2 Nullen beginnt, z.B. **01234567**. Sollten Sie Ihr Kennwort schon geändert haben, müssen Sie natürlich das geänderte Kennwort dort eintragen. Im Kästchen "**Kennwort speichern**" können Sie aktivieren oder deaktiviert lassen, ob das Kennwort bei jeder Anwahl erneut abgefragt wird oder nicht. Zum Abschluss der Konfiguration klicken Sie auf den Button "**Verbinden**" und die Verbindung wird aufgebaut. Andere Provider benutzen in der Regel "einfachere" Passwörter und Benutzerdaten. Diese Zugangsdaten

entnehmen Sie bitte Ihrem Schreiben das Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben.

Auf der letzten Seite des Assistenten müssen sie auf den Button "**Fertig stellen**" klicken. Wollen Sie ein Symbol auf dem Desktop haben können Sie an dieser Stelle auch ein Häkchen setzen. Es öffnet sich das Fenster welches Sie ab jetzt bei jeder Einwahl ins Internet zu sehen bekommen. Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf "**Wählen**" der Computer versucht jetzt eine Verbindung zum Internet aufzubauen.